

P.A.Ü.TIP FAKÜLTESİ
2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı DÖNEM III 12MODÜL
MESLEKSEL BECERİLER UYGULAMALARI KILAVUZU

Uygulamanın adı: Temel Cerrahi Teknikleri

Uygulama sorumluları: Dr.Burhan KABAY

Uygulamanın amacı: Dikiş atma tekniğini kazandırmak.

MALZEME: Steril eldiven,lokal anestetik,enjektör,iğne tutucu (porteqe),standart penset, 3/0 ipek ya da katküt dikiş ipi,bisturi no:15

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1=Basamağın yanlış uygulanması veya atlanması.

2=Basamağın doğru ve sırasında uygulanması, fakat basamaktan rahat geçilememesi.

3=Basamağın doğru ve sırasında uygulanması ve basamaktan rahatça geçilmesi.

İşlem basamakları


Basamak No	BASAMAKLAR	GÖZLEMLER		
		1	2	3
1.	Yara yeri povidon iyodür (betadine,batticon)ile temizlendikten sonra steril cerrahi eldiven giyilerek yara yerinin büyüklüğüne göre 2-3 ml lokal anestetik (citanest,marcain,jetokain) cilt ve cilt altına infiltre edilir.			
2.	10-15 dk içinde lokal anestetik etkisi başlar ve 3-4 saat devam eder.Bu süre içinde uygulanacak cerrahi işlem gerçekleştirilebilir.			
3.	Basit Cerrahi Dikiş: - İğne tutucuya dikiş iğnesi distal 1/3'lük kısımdan takılır. - İğne tutucu avuç içinde başparmak ve 4. parmak ile kavranır, işaret parmağı ile desteklenir. - Deri kenarı penset ile tutularak iğne deri ile 90°yapacak şekilde cilde bastırılır. - Önkolun pronasyon hareketi ile iğne doku içinde yarım çember çizecek şekilde ilerletilerek dokudan çıkarılır. - İğne tutucu ve önkol pronasyonda iken doku içindeki iğne, iğne tutucu ile tutularak supinasyon hareketi ile iğne çıkarılır. - c,d,e basamakları karşı yara kenarı içinde uygulanır. - Dikiş ipi ilk geçilen yara kenarında 1-2 cm kalana kadar çekilir. - Sol el ile dikiş ipinin iğne bulunan kısmı tutularak iğne tutucunun uç kısmına iki kez sarılır. - Kısa bırakılan iğnesiz dikiş ipi ucu , ip iğne tutucuya sarılıyken tutulur ve sağ el ile düğüm iğne tutucudan kaydırılarak deri üzerine oturtulur. - h ve i basamakları dikiş materyalinin özelliğine göre düğümün tuttuğundan emin oluna kadar 2-3 kez tekrarlanır ve düğümden sonra 1,5-2 cm ip kalacak şekilde ip kesilir.			
4.	Apse Drenajı: 1 ve 2. basamaklar uygulandıktan sonra drene edilecek apse bölgesinin anatomik yerleşimine göre apse ağzının açık kalmasını sağlamak için ,eliptik bir deri parçasının çıkarılır veya haç şeklinde bir insizyon yapılır. - Deri altı dokular künt ve keskin diseksiyonla geçilerek apse kavitesine ulaşılır. - Kavite içi boşaltılarak yıkanır. - Drenaj bölgesi pansumanla kapatılır.			

I




Pensetin tutulması

II




İğne tutucunun kavranması

III




Bisturinin tutulması

IV




Bisturinin çıkarılması


A




B




Bisturi tutma şekilleri — A
— B




Basit dikiz kesit şekli



Basit dikiz atılma şekilleri



A




B




C




D



E



F



G

İğne tutucu ile düğüm atma şekilleri